

# 如何設定本校DNS伺服器

# (win 10版)



## 如何設定本校DNS伺服器(1/4)

一、開啟「控制台」

	全部 應用程式 文件 網頁 更多	-	<i>ନ</i> ···
	最佳比對		
	2011年1月日 2011年1月日		
	搜尋網路		控制台
	ク 控制台 - 查看網頁結果	>	應用程式
	,○ 控制台所有控制台項目	>	
	▶ 控制台桌面	>	□ □ 開啟
	▶ 控制台 英文	>	
	✓ 控制台在哪	>	Recent
	▶ 控制台首頁	>	
		>	
	▶ 控制台 2		
1	ア H		

## 如何設定本校DNS伺服器(2/4)

#### 二、開啟「網路和共用中心」



### 如何設定本校DNS伺服器(3/4)

- 三、在網路和共用中心視窗中,點選「乙太網路」。
- 四、開啟乙太網路狀態視窗後,點選「內容」鈕。

	- 0	×	📱 乙太網路 狀態	×
網路 > ひ		Q	一般	
檢視您基本的網路資訊並設定連線			連線	
檢視作用中的網路			IPv4 連線能力:	網際網路
			IPv6 連線能力:	無網路存取
網路 2	存取類型: 網際網路		媒體狀態:	己啟用
公用網路	連線: ↓ 乙太網路		連線時間:	19 天 15:23:51
	1		速度:	1.0 Gbps
變更網路設定 設定新的連線或網路 設定寬頻、撥號或 VPN 連線,或設定路	由器或存取點。		詳細資料(E)	
疑難排解問題 診斷與修復網路問題,或取得疑難排解到	資訊。		活動	- <b>V</b> — C接收
			位元組: 1,301,982,74	9,451,692,426
			① 内容(P)	診斷(G)

♥內容(P)

關閉(C)

### 如何設定本校DNS伺服器(4/4)

五、選「網際網路通訊協定第4版(TCP/IPv4)」後,按一內容」鈕。 六、點選「使用以下的DNS伺服器位址」,設定本校DNS伺服器位 址後,按「確定」即可完成設定。

📱 Z太網路內容 X	網際網路通訊協定第 4 版 (TCP/IPv4) - 內容 X	(
網路功能 共用	一般	
連線方式: 🚽 Realtek PCIe GBE Family Controller	如果您的網路支援這項功能,您可以取得自動指派的 IP 設定。否則,您必須 詢問網路系統管理員正確的 IP 設定。	
設定(C) 這個連線使用下列項目(O): 「「「」」「「」」「「」」」 「」」「」」 「」」「」」 「」」「」」 「」」「」」 「」」 「」」 「」」」 「」 「	<ul> <li>○ 自動取得 IP 位址(O)</li> <li>● 使用下列的 IP 位址(S):</li> <li>IP 位址(I):</li> <li>子網路遮罩(U):</li> <li>255 . 255 . 255 . 0</li> <li>預設閘道(D):</li> <li>140 . 123</li></ul>	
<ul> <li>✓ Microsoft LLDP 通訊協定驅動程式         <ul> <li>網際網路通訊協定第 6 版 (TCP/IPv6)</li> <li>✓ 網際網路通訊協定第 6 版 (TCP/IPv6)</li> <li>✓ →</li> </ul> </li> <li>安碳(N) 解除安碳(8) 内容(R)</li> <li>描述         <ul> <li>// 備輸控制通訊協定/網際網路通訊協定 (TCP/IP)・這是預設的廣域             <ul> <li>// 網路通知協定, 提供不同網路之間的通知計力。</li> </ul> </li> </ul></li></ul>	<ul> <li>● 自動取得 DNS 伺服器位址(B)</li> <li>● 使用下列的 DNS 伺服器位址(E): (慣用 DNS 伺服器(P): 其他 DNS 伺服器(A):</li> </ul>	
おりながほうになべた。 ながにんしんだい しょうがほう しょう うくばん しょう うくばん しょう かんしょう かんしょう かんしょう しょうしょう ひょうしょう しょうしょう しょう しょうしょう しょう しょう しょう しょう	□ 結束時確認設定(L) 進階(V)	
確定 取満	11 確定 取消	

中正大學 資訊處

本校的DNS伺服器: 140.123.5.100(優先) 140.123.1.100

5

